

Stahování digitálně podepsaných PDF výpisů MultiCash




Obsah

1. Založení nového typu přenosu	3
2. Zobrazení v Info panelu	4
3. Stahování přenosů.....	5
Spráce souborů	6
Funkce stahování dat	7




1. Založení nového typu přenosu

Pro založení nového typu přenosu klikněte, prosím, v záložce „Správa“ na „Typy přenosů“.




Upozornění: Není-li tento bod k dispozici nebo jej nelze vybrat, musíte se přihlásit jako uživatel s oprávněním správce.

Nyní se otevře okno „Typy přenosů“. Vyberte „Nový typ přenosu.“



V záložce „Typy přenosů“ definujte nový typ přenosu takto:



Typ přenosu: ZIP / PDF výpisy
Zaškrtněte políčko „Přijmout“
Číslo typu: 254
Uložení: 30

Po vyplnění záložky „Typy přenosů“ přejděte do karty „Typy komunikace“, vyplňte ji, jak je uvedeno a následně klikněte na „Uložit“.

Zaškrtněte políčka:
„EPFT/MCFT“
„EBICS“
„Soubor bez EP“ a
„Flam komprese“
Délka zápisu: -1
Počet bitů: 7
Číslo úkolu: A000

Pro dokončení procesu nyní otevřete založený typ přenosu „ZIP“

Typ	Popis	přijmout	poslat	Deaktivováno
UZI	Uzbekistánský tuzemský platební styk	Ne	Ano	Ne
V3M	Rakouská EDIFACT V3 modifikace	Ne	Ano	Ano
VA3	AFB300 Platby Maroko	Ne	Ano	Ne
VI3	Francouzský tuzemský platební styk CFONB	Ne	Ano	Ne
VIR	Francouzský tuzemský platební styk	Ne	Ano	Ne
VMF	Přijmout CFONB předúčtované položky (krátké)	Ano	Ne	Ne
VMK	Přijmout předúčtované položky (krátké)	Ano	Ne	Ne
VML	Přijmout předúčtované položky	Ano	Ne	Ne
VPB	Přijmout soubor s veřejným šifrovacím klíčem	Ano	Ne	Ne
VPK	Odeslat šifrovací veřejný klíč	Ne	Ne	Ne
VSI	SIMT tuzemské platby Maroko	Ne	Ano	Ne
VST	ETEBAC VSOT odeslat	Ne	Ano	Ne
WPA	Přijmout informace o vypořádání CP	Ano	Ne	Ano
WPB	Přijmout potvrzení obchodu s CP	Ano	Ne	Ano
WPC	Přijmout výpis z majetkového účtu	Ano	Ne	Ano
WPD	Přijmout informace k CP	Ano	Ne	Ano
WPE	Přijmout potvrzení o zrušení obchodu	Ano	Ne	Ano
WPF	Odeslat nákupní příkaz	Ne	Ano	Ano
WPG	Odeslat prodejní příkaz	Ne	Ano	Ano
WPH	Odeslat příkaz k vypořádání transakce s	Ne	Ano	Ano
WPI	Přijmout platební instrukce - cenné papír	Ano	Ne	Ano
WPJ	Odeslat platební instrukce - cenné papír	Ne	Ano	Ano
WPU	Přijmout informace o kurzech cenných papírů	Ano	Ne	Ano
XCT	XML převod	Ne	Ano	Ne
ZIP	ZIP výpis	Ano	Ne	Ne
ZZV	Příkazy poštovní banky k uhradám	Ne	Ano	Ne

nově


Přejděte na kartu „Zájem“. Vyplňte následující údaje a potvrďte tlačítkem „Uložit“.

Zájem: IPM
Zaškrtněte políčko „silný“


2. Zobrazení v Info panelu

Pro zobrazení PDF výpisů v Info panelu je třeba provést ještě některá nastavení.

Za tímto účelem klikněte v záložce „Správa“ na „Systémové parametry“.



Na kartě „Program“ zadejte nový typ přenosu tak, jak je uvedeno a poté uložte.




Zaškrtněte políčko „Spustit Info panel“
Zobrazit typy přenosů: ZIP (nově definovaný typ přenosu)

3. Stahování přenosů


PDF výpisy je možné manuálně stáhnout pomocí „Správce souborů“ nebo funkce „Stažení výpisů a ostatních dat z banky“.

Správce souborů

Pro manuální stažení PDF výpisů přejděte, prosím, do „Správce souborů“.




Ve správci souborů vyberte možnost „Zobrazit přijímané přenosy.“



Poté vytvořte nový přenos pomocí tlačítka „Nový soubor“.



Nyní vyberte soubor s bankovními parametry Oberbank a klikněte na „Další“.



Vyberte typ přenosu „ZIP“ a klikněte na „Další“.

Následně zadejte své heslo, klikněte na „Uložit“ a proveďte přenos jako obvykle.

Funkce stahování dat

Pro stažení PDF výpisů pomocí funkce stahování dat klikněte v záložce „Komunikace“ na „Stahování výpisů a ostatních dat z banky“.

Pro připojení typu přenosu „ZIP“ k definovaným přenosům Vaší banky označte nebo klikněte na Oberbank AG.

Poté klikněte na typ přenosu „ZIP“ a stiskněte tlačítko „Přidat typ přenosu“.

Stážení výpisů pomocí této funkce spustíte kliknutím na tlačítko „Dále“.



Zadání hesla

Banka(y)

Zadejte komunikační heslo pro každou zvolenou banku. Pokud máte stejné komunikační heslo pro všechny banky, aktivujte 'Použít stejné komunikační heslo pro všechny banky'.

☐ Použít stejné komunikační heslo pro všechny banky

Komunikační heslo

Zadejte komunikační heslo. Toto heslo je nutné pro elektronické ověření komunikace daného uživatele.

Heslo

< Back Next > Pomoc

Následně, prosím, uveďte své heslo.

Nyní, prosím, vyberte počítač, na kterém budou přenosy prováděny a klikněte na „Dokončit“.

Start komunikace

Pokud chcete spustit komunikaci ručně, vyberte v menu počítač, ze kterého má být spuštěna komunikace.

☐ Spustit komunikaci pouze na tomto počítači

Vyberte počítač, ze kterého bude spuštěna komunikace.

Na počítači:

< Back Finish Pomoc

PDF výpisy stažené pomocí správce souborů nebo funkce stahování dat se objeví v Info panelu.

